Univerzita Pardubice

Centrum informačních technologií a služeb

Návod na připojení k terminálovému serveru UPCE

Windows 10

Pro přístup k terminálovému serveru je podmínkou připojení do vnitřní sítě univerzity. Toho je možné dosáhnout například pomocí VPN.

V případě nejasností volejte +420 466 036 160

1) Stiskněte "Tlačítko Windows" a napište "Připojení ke vzdálené ploše". Z výsledků hledání v sekci "Nejlepší shoda" vyberte "Připojení ke vzdálené ploše".



Otevře se okno "Připojení ke vzdálené ploše" s rozhraním které umožňuje připojení ke vzdáleným počítačům.

2) V okně Připojení ke vzdálené ploše napište do kolonky "Počítač" název terminálového serveru "terminal.upce.cz".

n 💀 Připojen	ií ke vzdálené ploše	_		×
N	Připojení k vzdálené ploše			
P <u>o</u> čítač: Uživatelské jméno: Při připojení údajů.	terminal.upce.cz Není zadáno se zobrazí žádost o zadání přihlašovací	~ ich]	
💽 <u>Z</u> obrazit	t možnosti	<u>P</u> řipojit	<u>N</u> ápo	věda

Vybráním šipky "Zobrazit možnosti" odkryjte rozšířená nastavení připojení. Zde vyberte kartu "Místní prostředky".

퉣 Připojení ke vzdále	né ploše	_		×
Připoj ploš	ení k vzdálené e			
Obecné Zobrazení	Místní prostředky Výkon	Upřesnit		
– Nastaven í přihlášen í				
Zadejte ná:	zev vzdáleného počítače.			
Počítač:	terminal.upce.cz		~	
Uživatelsk jméno:	é]
Při připojen údajů.	ií se zobrazí žádost o zadá	n í přihlašova	cích	
Povolit	ukládání přihlašovacích ú	dajů		
Nastavení připojení				
Uložte nast otevřete uk	avení aktuálního připojeni ožené připojení.	í do souboru	RDP nebo	
Ulo	žit Uložit jako	. C)tevřít	
Skrýt možnosti	C	Připojit	<u>N</u> ápov	věda

➡ Připojení ke vzdálené ploše — Х	3) V okně "Připojení ke
Připojení k vzdálené ploše Obecné Zobrazení Místní prostředky Výkon Upřesnit	vzdalené plose" na karte "Místní prostředky" v sekci "Místní zařízení a prostředky" vyberte tlačítko "Další…"
Vzdálený zvuk	
Nakonfigurujte nastavení vzdáleného zvuku.	
Nastavení	
Klávesnice	
Používat kombinace kláves systému Windows:	
Pouze při zobrazení na celé obrazovce 🗸 🗸	
Příklad: ALT+TAB	
Místní zařízení a prostředky	
Zvolte zařízení a prostředky, které chcete použít ve vzdálené relaci.	
🗹 Tiskámy 🗹 Schránka	
Další	
Skrýt možnosti Připojit <u>N</u> ápověda	

4) Otevře se nové okno "Připojení ke vzdálené ploše" s možností vybrat místní diskové jednotky či jiná média vašeho počítače, na která bude po připojení

k terminálovému serveru možno přenášet soubory.

Vyberte úložiště dle vlsatního uvážení.

Následně	potvrďte	tlačítkem
"ОК".		

břipojení ke vzdálené ploše	×
Připojení k vzdálené ploše	
Místní zařízení a prostředky	
Zvolte zařízení a prostředky v tomto počítači, které chcete použít ve vzdálené relaci.	
OK Zrušit	

퉋 Připojení	ke vzdálené p	ološe		—		×
	Připojen ploše	í k vzdá	ilené			
Obecné Zo Vzdálený zv	brazen í Místr ruk Nakonfigurujte Nastaven	ní prostředky e nastavení vz í	Výkon	Upřesnit zvuku.		
- Kávesnice	Používat kom Pouze při zob Příklad: ALT+	binace kláves prazení na cele TAB	systému V é obrazovo	Vindows: ce v	•	
Místní zaří:	zení a prostřed Zvolte zařízer vzdálené relac Tiskámy Další	ky ní a prostředky si.	v, které chr ✓ Schrá	cete použít v inka	/e	
) Skrýt mož	nosti			Připojit	<u>N</u> ápor	věda

5) V okně "Připojení ke vzdálené ploše" se vraťte na kartu "Obecné".

6) Na kartě "Obecné" vyberte tlačítko "Uložit jako…".

Otevře se dialogové okno "Uložit jako".

퉣 Připoj	jení ke vzdálené ploše	_		×
L	Připojení k vzdálené ploše	Ś		
Obecné	Zobrazení Místní prostředky Výkon	Upřesnit		
Nastave	ení přihlášení			
	Zadejte název vzdáleného počítače.			
	Počítač: teminal.upce.cz		~	
	Uživatelské]
	Při připojení se zobrazí žádost o zadá údajů.	in í přihlašov	/acích	
	🗌 Povolit ukládání přihlašovacích ú	dajů		
Nastave	ení připojení			
	Uložte nastavení aktuálního připojen otevřete uložené připojení.	í do soubon	u RDP nebo	>
	Uložit Uložit jako.		Otevřít	
Skrýt	možnosti	Připojit	<u>N</u> ápo	věda

7) V okně "Uložit jako" vyberte složku (například Plocha), kam se má soubor připojení vytvořit.

퉣 Uložit jako					×
← → * ↑ ■ >	Tento počítač 🔹 Plocha	~	라 Prohledat: Ploce	na ,o	
Uspořádat 🔻 Nová	složka			III 🔹 🤇	
Rychlý přístup	Název *	^	Datum změny	Тур	
Stažené soubory	*				
 Dokumenty Obrázky 	A A				
📙 img					
a OneDrive					
💻 Tento počítač					
💣 Síť					
🔩 Domácí skupina	<				>
Název souboru: ter	rminal				~
Uložit jako typ: Sou	ubory vzdálené plochy (*.RDP)			~
 Skrýt složky 			Uložit	Zrušit]

8) V okně "Připojení ke vzdálené ploše" vyberte tlačítko "Připojit".

Následuje nové okno "Připojení ke vzdálené ploše".

💀 Připojení ke vzdálené ploše — 🗌 🗙	
Připojení k vzdálené ploše	
Obecné Zobrazení Místní prostředky Výkon Upřesnit Nastavení přihlášení Zadejte název vzdáleného počítače. Zadejte název vzdáleného počítače. Počítač: terminal.upce.cz ✓ Uživatelské jméno: Při připojení se zobrazí žádost o zadání přihlašovacích údajů. Povolit ukládání přihlašovacích údajů	
Nastavení připojení Uložte nastavení aktuálního připojení do souboru RDP nebo otevřete uložené připojení. Uložit Uložit jako Otevřít	

9) V novém okně "Připojení ke vzdálené ploše" zapněte možnost "Tento dotaz na připojení k tomuto počítači příště nezobrazovat" a potvrďte tlačítkem "Připojit".

퉣 Připo	jení ke vzdálené ploše	e	×
0	ůvěřujete tomuto vz	dálenému připojení?	
Toto vzdá ujistěte, z	álené připojení by mohlo da danému vzdálenému	poškodit váš místní nebo vzdálený počítač. Před připojením se počítači důvěřujete.	
N	Typ: Vzdálený počítač:	Připojení ke vzdálené ploše terminal.upce.cz	
Tento	dotaz na připojení k ton	nuto počítači příště nezobrazovat	
💽 Zobr	azit podrobnosti	Připojit Zrušit	

10) Následuje okno "Zabezpečení systému Windows". Zde zadejte Vaše id (ve tvaru id@upce.cz) a heslo.

Pokud již před Vámi byl přihlášen jiný uživatel, bude nad možností "Připojte čipovou kartu" možnost "Použít jiný účet". Vyberte ji a teprve teď pokračujte zadáním přihlašovacích údajů. Pokračujte tlačítkem "**OK**".



11) V navazujícím kroku vyskočí další okno "Připojení ke vzdálené ploše". Zapněte možnost "Tento dotaz na připojení k tomuto počítači příště nezobrazovat" a potvrďte tlačítkem "Ano".

Tímto je připojení k terminálovému serveru navázáno. Otevře se okno vzdálené plochy s náhledem na terminálový server.

퉣 Připojení ke vzdálené ploše	×
Identitu vzdáleného počítače nelze ověřit. Chcete se přesto připojit?	
Kvůli problémům s certifikátem zabezpečení nelze vzdálený počítač ověřit. Může být nebezpečné pokračovat.	
Název certifikátu	
Název v certifikátu ze vzdáleného počítače: ST02.upce.cz	
Chyby certifikátu	
Pň ověřování certifikátu vzdáleného počítače došlo k následujícím chybám:	
Certifikát nepochází od důvěryhodné certifikační autority.	
Chcete se připojit i přes tyto chyby certifikátů?	
Tento dotaz na připojení k tomuto počítači příště nezobrazovat	
Zobrazit certifikát Ano Ne	

12) Při dalším připojení k terminálovému serveru stačí pouze otevřít soubor připojení, který byl uložen do Vámi zvolené složky v kroku 7.

